



Filati Tre Sfere YURY ISCHIA

DIFFICOLTÀ'

Media

OCCORRENTE

- cod. 0.266.170 Perline Crystal Yuri da 8 mm colore BLU CRY P170-129, 3 confezioni
- cod. 0.266.173 Filo in nylon trasparente, 1 confezione
- cod. 771.25393R moschettoni anelli ventaglio oro 20 mm, una confezione
- COD. 0.266.513 chiusura L13, colore ORO CH13-2, una confezione
- cod. 0.266.1010 catena metallo C10 con moschettoni 110 cm colore ORO CM10-01, un pezzo
- tronchesina, metro a nastro

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

NOTE

La borsa è formata da un pannello unico di perline comprendente il davanti, il fondo, il dietro e i laterali. Il lavoro inizia dalla base del davanti (perline evidenziate in rosso nello schema d'insieme 1. Quando si inizia a unire le perle, tagliare sempre un filo di nylon da 150 cm di lunghezza, se si utilizza un filo più lungo potrebbe annodarsi; quando il filo è quasi finito, passare le estremità rimaste attraverso le perline per affrancarle, quindi tagliare la rimanenza in eccesso con la tronchesina.

ESECUZIONE

Realizzare il pannello della borsa, seguendo lo **schema d'insieme 1** per la disposizione delle perline e le istruzioni con i relativi schemi illustrativi.

DAVANTI

Iniziare il pannello dalla base della parte anteriore del davanti; la striscia di perle d'inizio lavoro formata da 3 file (o righe), è evidenziata in rosso nello schema d'insieme 1.

Tagliare circa 150 cm di filo di nylon.

Unione delle perle (schema 2)

Step 2A: infilare 4 perle sul filo di nylon e posizionarle al centro del filo, prendere l'estremità del filo a sinistra delle 4 perle e farlo rientrare attraverso la 1a perla creando un'asola, prendere il filo a destra della 4a perla e farlo passare attraverso l'asola.

Step 2B: tirare forte i capi del filo per stringere e chiudere le perle a cerchio, facendo scivolare il nodo all'interno della perla di chiusura (quella con l'asola).

Step 2C: infilare 2 perle sul filo a sinistra del gruppo precedente, far rientrare il capo del filo nella 2a perla per creare l'asola, infilare 1 perla sul filo a destra del gruppo e passarlo attraverso l'asola.

Step 2D: tirare forte i 2 capi per chiudere insieme le 3 perle, facendo scivolare il nodo all'interno della perla di chiusura.

Step 2E: rip. i passaggi C e D fino a realizzare una striscia di 7 perle centrali e 6 perle su entrambi i lati (3 file di perle).

File di perle successive (schema 3)

Ora, è necessario lav. ancora un gruppo di 3 perle per completare la striscia e cambiare la direzione del lavoro.

Step 3A: * infilare 3 perle sul filo a destra dell'ultimo gruppo realizzato, poi creare un'asola infilando lo stesso capo del filo nella 3a perla, prendere il filo di sinistra e passarlo attraverso l'asola, tirare forte entrambi i capi per fissare il gruppo, facendo scivolare il nodo all'interno della perla di chiusura *. La prima striscia di 3 file di perle è finita (8 perle al centro e 7 su entrambi i lati).

Ruotare la striscia per iniziare la riga seg.

Step 3B: rip da * a * come nello step 3A.

Step 3C: infilare 2 perle sul filo di destra, poi creare un'asola passando il capo dello stesso filo attraverso il 2° cristallo, prendere il filo di sinistra e farlo passare attraverso la perla seg. della fila adiacente e anche attraverso l'asola.

Step 3D: tirare entrambi i capi del filo per fissare le 2 perle in posizione, facendo scivolare il nodo all'interno della perla di chiusura.

Proseguire ripetendo gli step 3C e 3D fino alla fine della riga.

Nel prossimo step si aggiunge una perla per iniziare a modellare il pannello e creare la svasatura della parte inferiore del davanti.

Step 4A: * infilare 3 perle sul filo sinistro e creare l'asola, infilare il filo di destra attraverso l'asola e chiudere *; è stata aggiunta una perla per iniziare la svasatura.

Step 4B: rip. da * a * come nello step 4A e girare per iniziare la nuova riga.

Step 4C: proseguire unendo le perline come indicato negli step 3C e 3D fino alla fine della riga, quindi aggiungere 1 perla per effettuare la svasatura anche sul 2° lato della parte inferiore del davanti. In questo caso, inserire 3 perle sul filo di destra, creare l'asola, passare il filo di sinistra attraverso l'asola e tirare i capi per fissare il gruppo; questo cambio di direzione è stato eseguito per potere aggiungere la perla mancante a lato della riga precedente.

Step 4D: passare il filo di sinistra attraverso la perla adiacente (schema), infilare 2 perle sullo stesso filo e creare un'asola, passare il filo di destra attraverso l'asola.

Step 4E: tirare le estremità del filo per fissare l'ultimo gruppo di 2 perle.

Proseguire a unire le perle e ampliare la lavorazione ai lati del pannello con lo stesso procedimento, fino a completare la svasatura del del davanti come mostra lo schema d'insieme 1.

Continuare a unire le perle procedendo in andata e ritorno, disponendo le perle come mostra lo schema 1 fino alla fine della parte anteriore della borsa, escludendo i 2 gruppi di 4 perle cerchiati in rosso, che verranno aggiunti dopo la cucitura della borsa. Affrancare i fili.

FONDO E PARTE POSTERIORE

Unire nuovamente il filo nella 1a perina alla base del davanti e iniziare a unire le perline sul lato opposto delle prime 3 file di perle (evidenziate in rosso nello schema d'insieme 1), quindi realizzare la parte posteriore della borsa (senza i laterali) disponendo le perle come indicato nello schema 1 e usando lo stesso procedimento d'unione descritto precedentemente.

LATERALI (x 2)

Ruotare il lavoro per continuare sul margine laterale del fondo della borsa, unire nuovamente il filo e

applicare le prime 4 perle, poi continuate dritto procedendo in righe di andata e ritorno, disponendo le perle come mostra la sezione verde nello schema d'insieme 1. Dopo avere creato 14 file di di perle (7 righe), iniziare a diminuire il numero delle perle su entrambi i lati per sagomare il laterale, terminando con la chiusura a cerchio di 5 perle anziché 4. Le perle singole indicate nello schema 1 alla fine del laterale sono le perle che verranno utilizzate per unire i margini della borsa (davanti e dietro). Affrancare i fili.

Realizzare un laterale identico sul lato opposto del fondo della borsa.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Una volta completata la borsa, unire i margini di ogni laterale insieme ai corrispondenti margini inclinati della borsa usando il metodo dell'unione con 1 perla singola (**schema 5**): accostare 2 margini di perle da unire e inserire il filo in una perla nell'angolo inferiore tra i 2 margini da unire, * infilare il filo di destra attraverso la perla seg. del margine a destra, infilare il filo di sinistra attraverso la perla seg. del margine a sinistra, posizionare una perla sullo stesso filo, inserire il filo di destra attraverso la perla aggiunta, quindi tirare forte entrambi i fili per fissare la perla in posizione, facendo scivolare all'interno il nodo di chiusura e unendo i margini *, rip. da * a * fino a completare l'unione. Affrancare i fili.

Nota: quando si eseguono le unioni non è necessario creare l'asola di fissaggio su ogni perla; utilizzare questa tecnica solo quando si blocca l'ultima perla alla fine dell'unione di 2 parti.

Una volta uniti i 4 margini inclinati della parte inferiore della borsa ai 4 margini corrispondenti dei 2 laterali, proseguire unendo i margini laterali del davanti e del dietro della borsa, utilizzando lo stesso metodo unione della perla singola.


Fissare la prima parte della chiusura sull'estremità della patta, passando e annodando il filo di nylon attraverso le perle adiacenti. Ripetere la stessa operazione per fissare la seconda parte sul lato anteriore della borsa, facendo attenzione che le 2 parti della chiusura si sovrappongano perfettamente.

Su una delle 2 punte superiori della borsa applicare 2 perle sul davanti, 2 perle sul dietro e unirle, formando una sorta di asola in cui agganciare il moschettone a ventaglio. Ripetere lo stesso procedimento sul lato opposto della borsa. Le 4 perle sono evidenziate sullo schema d'insieme 1 con 1 cerchio rosso e si uniscono dopo che la borsa è stata cucita. Affrancare i fili.


Schema d'insieme 1

Per inserire moschettone


Per inserire moschettone




Schema 5: unione di 2 margini con 1 fila di perle singole



Schema 1: unione delle perline



Schema 3: creazione delle file di perle successive



Schema 4: unione delle perline con sagomatura ai lati

