



Filati Tre Sferi

YURY OSTUNI

DIFFICOLTÀ

Media

OCCORRENTE

- cod. 0.266.172 Perle YURY 8mm cf.+/- 560 pz. colore BIANCO P172-01, 2 confezioni
- cod. 0.266.173 Filo trasparente Crystal YURY 40 cf. 2 per 30mt., 2 confezioni
- cod. 771.25393R Moschettone anello ventaglio ORO MM.20 CF.4PZ, 1 confezione
- cod. 0.266.060 Moschettone Top colore ORO MB3-1, 2 confezioni
- cod. 0.266.224 Etichette Fatto a mano assortite, CF.5 pz., 1 confezione
- cod. 0.266.71G Calapita Applique magnetica oro 18mm Cf. 4 pz., 1 confezione
- tronchesine per bigiotteria, forbici, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

NOTE

La borsa è formata da un pannello (davanti, fondo, dietro, patella) realizzato con le perline. I laterali sono formati da una fila di perline della borsa vengono chiusi da una fila di perline e 1 tracolla di perline che viene aggiunta una volta completata la borsa.

Per l'esecuzione del pannello e della tracolla fare riferimento alle istruzioni di seguito e agli schemi.

ESECUZIONE

PANNELLO

Unione delle perle (schema 2)

Il pannello si realizza dal margine superiore del davanti fino alla punta della patella.

Iniziare creando la prima fila di perle seguendo lo schema 2 (step A-B-C-D).

Step 2A: infilare 4 perle su un filo di nylon da 150 cm e posizionarle al centro del filo prendere l'estremità del filo a destra delle 4 perle e infilarla nel foro della 1a perla e farla uscire sul lato opposto della stessa perla.

Step 2B: tirare le estremità del filo per chiudere le 4 perle a cerchio.

Step 2C: infilare 2 perle sul filo a sinistra del gruppo precedente, infilare 1 perla sul filo di destra e passarlo attraverso l'ultima delle 2 perle sul filo a sinistra.

Step 2D: tirare i fili per chiudere il nuovo gruppo di 3 perle.

Step 2E: rip. i passaggi C e D per altre 6 volte.

Unione delle perle in file (schema 3)

Alla fine della fila di perle appena eseguita, è necessario lavorare ancora un gruppo di 3 perle per girare e iniziare la fila successiva.

Step 3A: infilare 3 perle sul filo a destra dell'ultimo gruppo della fila corrente, prendere il filo a sinistra e passarlo attraverso l'ultima delle 3 perle, tirare i 2 fili per fissare il gruppo e completare la fila. Girare.

Step 3B: infilare 3 perle sul filo a destra, prendere il filo a sinistra e passarlo attraverso l'ultima delle 3 perle, tirare i 2 fili per fissare il 1° gruppo della nuova fila in posizione. * Infilare 2 perle sul filo a destra del gruppo appena eseguito, infilare il filo di sinistra attraverso la perla adiacente della fila precedente e attraverso l'ultima delle 2 perle sul filo di destra; tirare i fili per fissare le perle in posizione *.

Step 3C: proseguire ripetendo da * a * altre 6 volte, quindi lavorare l'ultimo gruppo per cambiare la direzione del lavoro. Infilare 1 perla sul filo di destra, infilare 1 perla sul filo di sinistra e passarlo attraverso la perla sul filo di destra, quindi tirare i fili per fissare il gruppo in posizione, girare.

Proseguire a unire file di perle con lo stesso procedimento, fino a completare un pannello rettangolare come quello indicato nello **schema d'insieme 1**, realizzando lo stesso numero di file. Al termine,

tagliare, annodare le estremità del filo e iniziare a creare la punta della patella (evidenziata in rosso nello schema 1).

Punta della patella (schema 4)

Unire nuovamente il filo nella 2a perla dell'ultima fila del pannello e iniziare ad assemblare le perle come indicato negli step A e B, applicando l'ultima perla nello spazio tra le ultime 2 perle della fila precedente. Girare e iniziare la fila seg. come mostra lo step C, quindi unire le altre perle con lo stesso procedimento, tenendo presente che ognuna delle file seg. avrà una perla in meno per sagomare la punta. Terminare l'ultima fila con 3 perle, tagliare e annodare l'estremità del filo. Affrancare tutti i fili.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Prima di assemblare la borsa, cucire la prima parte della chiusura magnetica all'interno della patella (LR), poi cucire la seconda parte della chiusura sul LD del davanti; i punti in cui fissare le parti della chiusura magnetica sono evidenziati nello schema 1 con 2 pallini rossi. Controllare che le 2 parti della chiusura magnetica si sovrappongano perfettamente. Cucire l'etichetta sul LD della patella, sopra la chiusura magnetica.

Piegare il pannello a portafoglio posizionando 14 file di perle sul davanti, 1 fila di perle sul fondo, 14 file di perle sul dietro e lasciando libere le ultime 16 file di perle della patella (comprendente la punta).

Unione dei lati: realizzare una fila di perle d'unione come segue: unire il filo di nylon nelle 3 perle di un lato del fondo della borsa (evidenziate in rosso nello schema 1) quindi iniziare a unire 1 perla dopo l'altra (perle d'unione evidenziate in rosso) come mostra lo **schema 5**, passando i fili ogni volta attraverso ogni perla da unire e attraverso le perle corrispondenti lungo il margine laterale del davanti e del dietro.


Dopo avere unito il primo lato della borsa con 8 perle, ripetere lo stesso procedimento per unire i margini del secondo lato. Affrancare tutti i fili.

Applicare i moschettoni a ventaglio sui 2 lati dell'apertura della borsa.


Tracolla: prendere un filo di circa 3 metri e iniziare ad assemblare le perle, ripetendo gli step A-B-C-D dello schema 2 fino a quando la striscia di perle misura 1 metro. Al termine, tagliare e affrancare i fili. Usando il filo di nylon, cucire saldamente un moschettone a ogni estremità della tracolla, poi agganciare i moschettoni ai moschettoni a ventaglio della borsa.




Schema 1: pannello




Schema 4: inizio della punta



Schema 5: perline d'unione del lato della borsa



Schema 2: unione delle perline



Schema 3: unione delle perline in file

