



Filati Tre Sferi Studio 245B

DIFFICOLTÀ

Facile

MISURE

30 cm di larghezza per 16 cm di altezza.

OCCORRENTE

ARTICOLO 0.266.300 CORDINO SWAN BLACK di TRE SFERE, 400 gr. col. SW5-022 (burro)

UNCINETTI = n. 3, n. 3,5 e n. 4,5

ALTRO = ago tirafettuccia, ago e filo per cucire in tinta, mollette o clip ferma tessuti, forbici, metro a nastro, 1 fondo per borsa ecopelle da 20,5 cm x 8 (cod. FB21-6 beige) cm, 1 chiusura molla da 19 cm (cod. 0.266.521), fodera di raso in tinta, 1 passamaneria da 25 cm di lunghezza (facoltativa).

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

Maglia bassa in costa dietro: inserire l'unc. solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lav. 1 mb normalmente.

1 punto canestro doppio: inserire l'unc. nella m. seg. del secondo giro sott., gettare il filo, estrarre un anello e allungarlo all'altezza del giro corrente, gettare il filo, inserire l'unc. nella stessa m. di base, gettare il filo, estrarre un anello e allungarlo all'altezza del giro corrente, gettare il filo e tirarlo attraverso i 4 anelli sull'unc.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

p. = punto

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

rip. = ripetere

seg. = seguente

sottostante = sott.

unc. = uncinetto

ESECUZIONE

Giro di preparazione a punto catenella (LD): prendere il fondo della borsa, inserire l'unc. n. 3 (dal davanti verso il dietro) nel foro che precede uno dei 4 fori d'angolo, formare un cappietto e posizionarlo sull'unc, quindi tirarlo attraverso il foro (da dietro in avanti), * inserire l'unc. nel foro seg., gettare il filo e tirarlo attraverso lo stesso foro e l'asola sull'unc. *, rip. da * a * in ogni foro seg. fino all'ultimo foro, inserire l'unc. nell'ultimo foro, tagliare il filo lasciando una coda di circa 15 cm e sfilarla. Inserire l'unc. sotto ai 2 fili della 1a cat del giro, agganciare la coda e tirarla sotto ai 2 fili della stessa cat, inserire l'unc attraverso l'ultimo foro (da dietro in avanti) e attraverso l'ultimo cat del giro, quindi riprendere il filo e tirarlo attraverso la stessa m. e foro (dal davanti verso il dietro del fondo della borsa), tirare il filo per ricreare la finta cat, poi annodare strettamente le 2 estremità del filo e tagliare l'eccesso.

Inserire nuovamente l'unc. nel foro iniziale passando attraverso la cat. di chiusura (dal davanti verso il dietro).

1° giro (LD): gettare il filo, estrarre un'asola attraverso il foro e lav. 2 mb nello stesso foro, nascondendo la coda di avvio tra le m. in lavorazione, proseguire eseguendo (3 mb nel foro d'angolo, 2 mb in ogni foro fino al foro d'angolo seg.) per 4 volte; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro.

Cambiare con l'unc. n. 3,5 mm.

2° giro (LD): 1 cat (non conta come m. anche nei giri seg.), 1 mb in costa dietro nella stessa m. di base della cat e in ogni mb del giro; al termine, non chiudere il giro e proseguire a spirale, inserendo 1 MP nella 1a m. del giro seg. e spostandolo verso l'alto alla fine di ogni giro.

3° giro: 1 mb in ogni mb del giro.

Cambiare con l'unc. n. 4 mm.

Proseguire a punto canestro doppio.

4° giro: (1 mb nella m. seg. del giro corrente, 1 p. canestro doppio nella m. seg. del giro sott.) rip. per tutto il giro.

5° giro: (1 p. canestro doppio nella mb seg. del 2° giro sett., 1 mb sulla cima del p. canestro doppio seg.) rip. per tutto il giro.

6° giro: (1 mb sulla cima del p. canestro doppio seg., 1 p. canestro doppio nella mb seg. del 2° giro sott.) rip. per tutto il giro.

Rip. il 5° e il 6° giro fino a quando la borsa raggiunge un'altezza di circa 18 cm.

Ora proseguire lavorando un giro di mb in modo morbido (senza tirare il filo), controllare che il numero totale delle m. sia divisibile per 4, altrimenti aggiungere 1 o 2 mb. al termine chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e chiudere. Nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Appiattare la borsa, tenendo metà delle m. sul dietro e metà delle m. sul davanti, quindi inserire 1 MP nella m. corrispondente a ognuno dei 2 lati. Ora identificare la m. centrale del davanti e la m. centrale del dietro, inserendo 1 MP in ognuna di queste 2 m.; assicurarsi che in ognuna delle 4 sezioni tra i 4 MP ci sia lo stesso numero di m. Ora contare 6 m. a destra della m. con il MP al centro davanti e inserire 1 MP in questa m., contare 6 m. a sinistra dello stesso MP centrale e inserire 1 MP in questa m.; si hanno 13 m. per l'apertura della borsa. Ripetere lo stesso procedimento per evidenziare le 13 m. centrali al centro dietro.

Rivestimento della molla: usando l'unc. n. 4 e il cordino Swan eseguire un giro di mb attorno al telaio della molla inglobandolo, facendo attenzione a lav. lo stesso numero di m. dell'ultimo giro della borsa e a lasciare libere le piccole cerniere laterali. Al termine, tagliare il filo e chiudere, lasciando una coda molto lunga per cucire la molla sulla borsa.

Appoggiare la molla aperta attorno al perimetro dell'apertura della borsa, posizionando le cerniere in corrispondenza dei MP laterali, poi usare le clip fermatessuti per appuntare la molla in posizione. Infilare il filo di chiusura nella cruna dell'ago tirafettuccia e iniziando dal centro di un lato, subito dopo la cerniera della molla, iniziare a cucire insieme le coppie di mb corrispondenti di entrambe le parti da unire a punto macchina, inserendo l'ago solo attraverso il filo interno di ogni coppia di mb. Proseguire la cucitura fino al primo MP del gruppo di 13 mb, poi * cucire a sopraggitto solo lungo le 13 m., creando la prima apertura o maniglia, riprendere a lav. a punto macchina per unire le mb della borsa e le mb corrispondenti della molla, fino alle 13 m. centrali del lato opposto, quindi rip. da * a *. Al termine, tagliare e affrancare i fili sul LR.

Tagliare e confezionare la fodera in forma con l'interno della borsa. Collocare la fodera nella borsa, poi cucire il margine superiore all'interno dell'apertura della borsa con piccoli punti invisibili. Se lo si desidera, realizzare un bordino all'uncinetto o utilizzare una passamaneria da applicare sopra la cucitura della fodera.