



Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com.

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta.

Maglia alta doppia (o altissima): caricare 2 volte il filo sull'unc., puntare nella m., estrarre 2 asole assieme, ricaricare il filo ed estrarre 2 asole assieme infine ricaricare il filo ed estrarre le ultime 2 asole assieme.

Punto alpino o punto crespo: è un punto in rilievo, si lavora come una normale mad, ma invece di gettare l'uncinetto nell'asola di chiusura della ma alta del giro precedente, lo si fa passare intorno alla ma.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

avv. = avviare

aum. = aumento

dim. = diminuzione

cat = catenella

col. = colore

ins. = insieme

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

mad = maglia alta doppia (o altissima)

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

volt. = voltare



Filati Tre Sferre Studio 249B

DIFFICOLTA'

Media

OCCORRENTE

ARTICOLO Cod. 0.266.300 **CORDINO SWAN BLACK** di **TRE SFERE** (categoria borse), 350 gr, col. SW5-020 (bianco).

UNCINETTO = n. 3

ALTRO = Kit Borsa Queen (cod. 222.555 - categoria borse - col. cuoio SBQ-03), 2 anelli apribili a ventaglio col. oro (cod. 771.25393R - categoria borse), 1 catena in metallo con interno in ecopelle (cod. 0.266.1018 - categoria borse - col. bianco-oro CM05-01), 1 catena in metallo con interno in ecopelle (cod. 0.266.1018 - categoria borse - col. cuoio-oro CM18-04), 1 coppia di manici in ecopelle (cod. 0.266.0091 - categoria borse - col. cuoio M01-4), forbice, ago da lana con cruna in silicone, marcapunti, accendino.

ESECUZIONE

FONDO E CORPO BORSA

1° giro: Iniziare la lavorazione con unc. n. 3 lav. delle cat. allungate in ogni foro della fascia in ecopelle. Eseguire lo stesso procedimento su entrambi i lati. Tagliare i fili, nascondere le estremità tra le maglie e bruciare con un accendino il finale del cordino.

Inserire nuovamente il filo nella 1a cat. e lav. 2 mb in ogni cat. fino alla fine del giro (eseguire lo stesso procedimento su entrambi i lati). Tagliare i fili, nascondere le estremità tra le maglie e bruciare con un accendino il finale del cordino.

2° giro: Inserire nuovamente il filo nella 1a mb. e lav. 1 ma in ogni mb sottostante fino alla fine del giro. Volt. il lavoro senza fare 1 cat.

3° giro: Lav. 1 mb in ogni ma sottostante fino alla fine del giro. Volt. il lavoro senza fare 1 cat.

4° giro: Lav. 1 mb e 1 cat. (sostituiscono la 1a mad), *lav. 1 mad in rilievo (punto alpino), lav. 1 ma* Rip da * a * alternando 1 ma a 1 mad (punto alpino) fino alla fine del giro (terminare con 1 mad). Volt. il lavoro senza fare 1 cat.

5° giro: Lav. 1 mb in ogni ma sottostante fino alla fine del giro. Volt. il lavoro senza fare 1 cat.

6° giro: *Lav. 1 mad in rilievo (punto alpino), lav. 1 ma* Rip da * a * alternando 1 ma a 1 mad (punto alpino) fino alla fine del giro (terminare con 1 mad). Volt. il lavoro senza fare 1 cat.

Proseguire la lavorazione per 12 giri totali alternando il 5° giro (di sole mb) e il 6° (giro di rilievi e ma). Nei giri di punti a rilievo fare in modo che una volta le ma cadano sopra le mad sottostanti e nel giro a rilievo successivo che mad cadano su le ma sottostanti, in modo che il punto alpino risulti sfasato ad ogni giro di rilievi. Tagliare i fili, nascondere le estremità tra le maglie e bruciare con un accendino il finale del cordino.

LATERALI

Contare sulla lavorazione 42 m. a destra e 42 m. a sinistra contrassegnandole con il MP, 21 m. al centro (applicare il MP a metà delle 21 m.).

Inserire il filo nuovamente a inizio del lavoro sul lato destro ripetendo il procedimento prec. (giri di rilievi e giri di mb) fino al MP. Rip. per 6 giri. Eseguire stessa lavorazione sull'altro lato non lav. le 21 m. centrali. Tagliare i fili, nascondere le estremità tra le maglie e bruciare con un accendino il finale del cordino.

Inserire il filo nuovamente a inizio del lavoro sul lato destro e rimanendo morbidi lav. tutto il profilo dei laterali a mbss (comprese le 21 m. centrali).

Eseguire lo stesso procedimento su entrambi i lati della striscia in ecopelle.

Tagliare i fili, nascondere le estremità tra le maglie e bruciare con un accendino il finale del cordino.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul LR, allineare i laterali e con l'ago da lana cucire

entrando solo nelle costine interne delle mbss. fino alla fine della riga. Piegare nell'altro verso (come per le fodere a sacchetto) la parte centrale continuando a cucire nello stesso modo.

Eseguire lo stesso procedimento sull'altro lato. Tagliare i fili, nascondere le estremità tra le maglie e bruciare con un accendino il finale del cordino.

Risvoltare il lavoro.

Rientrare con il filo nel foro dei uno dei 2 lati della striscia in ecopelle (accanto all'occhiello metallico), affrancare il filo con 1 cat., lav. 1 mbss, *1 cat., 1 mbss*. Rip da * a * fino alla fine del bordo superiore della borsa, raggiungendo l'altro foro sulla striscia in ecopelle, affrancare nel foro con 1 mbss. Tagliare i fili, nascondere le estremità tra le maglie e bruciare con un accendino il finale del cordino.

Eseguire lo stesso procedimento sull'altro lato. Tagliare i fili, nascondere le estremità tra le maglie e bruciare con un accendino il finale del cordino.

Per stringere i laterali (arricciatura a piacimento) inserire il filo con l'ago da lana rientrando nel foro della striscia e ripassare entrando e uscendo a zig zag nelle costine della mbss e cat. realizzate prec. come bordatura. Tirare il filo e affrancare. Eseguire il procedimento anche sull'altro lato Tagliare i fili, nascondere le estremità tra le maglie e bruciare con un accendino il finale del cordino.

Agganciare con i moschettoni i manici agli occhietti metallici e inserire le catene utilizzando gli anelli apribili a ventaglio.

FODERA

Tagliare e cucire la fodera a sacchetto, in forma con l'interno della borsa. Collocare la fodera nella borsa e cucire il margine superiore di quest'ultima all'interno dell'apertura della borsa.