



Filati Tre Sferi YURY MONZA

DIFFICOLTÀ

Media

OCCORRENTE

- cod. 0.266.170 Perline Crystal Yuri da 8 mm colore GRIGIO CRY P170-129, 2 confezioni

- cod. 0.266.173 Filo in nylon trasparente Cristal Yuri 40, 1 confezione

- 2 metri di cordino nero Swan black di Tre sfere, 1 scampolo di tessuto in raso grigio perla, ago e filo per cucire; tronchesine, metro a nastro.

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

NOTE

La borsa è formata da un pannello unico di cristalli comprendente il davanti, il fondo, e il dietro. Quando il filo è quasi esaurito oppure bisogna chiudere

una sezione di lavoro, passare le estremità rimaste (circa 6 cm) attraverso i cristalli adiacenti per affrancare il filo, quindi tagliare la rimanenza in eccesso con le tronchesine. Nel corso della lavorazione fare riferimento ai 3 schemi.

ESECUZIONE

Tagliare un filo di nylon molto lungo.

Schema 1 A: infilare il filo in 1 cristallo, prendere l'estremità del filo e farlo rientrare attraverso il cristallo creando un'asola, poi far passare il resto del filo attraverso l'asola e tirare forte fino a fissare il cristallo, facendo rientrare il nodo di bloccaggio nel cristallo; fare attenzione a fissare il primo cristallo a circa 10 cm dall'inizio del filo.

Schema 1 B: infilare altre 54 cristalli su filo e iniziare a creare la 1a fila di archi. Contare 15 cristalli, prendere l'estremità del filo e inserirla nel 15° cristallo, quindi tirare il filo fino a creare un anello di 14 cristalli.

Schema 1 C: * infilare 9 cristalli sul filo di lavoro, contare 10 cristalli sul filo di base e infilare l'estremità del filo di lavoro all'interno del 10° cristallo, poi tirare forte il filo fino a fissare l'arco di cristalli in posizione (secondo anello finito) * ripetere da * a * altre 3 volte, quindi annodare insieme il capo del filo di avvio e il filo di lavoro bloccando la prima fila di 5 anelli. Cambiare la direzione del lavoro e continuare lungo la fila di archi precedenti.

Fila di archi successiva

Infilare nuovamente 9 cristalli sul filo di lavoro, contare 5 cristalli dalla chiusura dell'ultimo anello e infilare l'estremità del filo attraverso il 5° cristallo, tirare il filo fino a bloccare l'arco di cristalli in posizione, (infilare 9 cristalli e inserire l'estremità del filo nel 5° cristallo dell'arco successivo, tirare il filo fino a bloccare l'arco di cristalli in posizione) per 4 volte. Cambiare la direzione del lavoro e continuare lungo la fila di archi precedenti.

Realizzare altre 5 file di archi come mostra lo **schema 2**.

Dopo avere completato il pannello, piegarlo a metà come mostra lo schema, sovrapponendo i margini laterali del pannello che diventano i margini superiori del davanti e del dietro.

Ora, senza tagliare il filo (se necessario, unire un nuovo filo di nylon) e usando lo stesso metodo di unione delle perline, iniziare a chiudere insieme i margini lungo i lati della borsa, come mostra lo **schema 3**. Al termine, affrancare i fili.

Manici di cristalli

Unire saldamente un nuovo filo in un cristallo al centro del 1° archetto del margine superiore del davanti della borsa, infilare 40 cristalli e fissare saldamente il filo al cristallo centrale dell'ultimo archetto dello stesso margine. Affrancare i fili.

Ripetere lo stesso procedimento per unire il secon-



do manico di 40 cristalli al primo e all'ultimo archetto del margine superiore del dietro.

Affrancare tutti i fili passandoli tra i cristalli.
Confezionare una fodera a sacchetto in misura con


l'interno della borsa, quindi creare un orlo a coulisse per il passaggio del laccetto di chiusura. Far passare il cordino Swan black attraverso l'orlo tubolare. Collocare la fodera nella borsa di cristalli a rete, quindi stringere e chiudere la fodera, tirando le estremità del cordino.

Schema 1: inizio lavorazione a rete

Unione del filo e blocco del 1° cristallo



Schema 3: unione del margine laterale



Schema 2: pannello a punto rete

