



Filati Tre Sfere Studio 178S

DIFFICOLTÀ

Media

OCCORRENTE

ARTICOLO cod. 0466.03 (categoria borse) **CORDINO SWAN SHINY** di TRE SFERE, 1 rocca da 250 gr. col. F03-06 (grigio chiaro)

UNCINETTO = n. 3,5

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, ago e filo da cucito grigio chiaro, spilli, forbici, metro a nastro, tessuto per fodera (facoltativo) 1 patella in similpelle col. nero SPB1-02, 2 moschettoni a ventaglio tondi argento, catena argento C066-3, chiusura magnetica

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito www.tresfere-shop.com

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia

alta

1 nocciolina (5 m. alte chiuse ins. nella stessa m.): (gettate il filo, inserite l'unc. nella m. indicata ed estraete 1 anello, gettate il filo e tiratelo attraverso 2 anelli sull'unc.) per 5 volte, inserendo l'unc. nella stessa m. ogni volta, gettate il filo e tiratelo attraverso tutti gli anelli sull'unc.

Maglie in costa dietro: inserire l'unc. solo nel filo posteriore di 1 m. di base e lav. 1 mbss o 1 mb normalmente.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

ins. = insieme

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

nocc. = nocciolina

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

MISURE

Pannello: circa 22 x 17 cm

NOTE

La borsa è formata da 2 pannelli uguali con noccioline (davanti e dietro), e da 1 fascia giroborsa.

ESECUZIONE

PANNELLO DAVANTI O DIETRO (x 2)

Per le prime righe del pannello con nocc. fate riferimento allo schema 1.

Usando l'unc. n. 3,5 e il cordino Swan Shiny, avv. 32 cat + 1 per voltare (la cat di rotazione non conta come m. anche nelle righe seg.)

1a riga (LD): 1 mb nella 2a cat dall'unc. e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare. [32 mb]

2a riga (LR): 1 mb in ognuna delle 2 m seg., * 1 nocc. nella m seg. (spingere il centro della nocc. dal davanti verso il dietro, in modo che si posizioni in rilievo sul LD), 1 mb in ognuna delle 2 m. seg. *, rip. da * a * altre 9 volte, 1 mb in ognuna delle ultime 2 m., 1 cat per girare. [10 nocc., 22 mb]

3a riga: 1 mb in ogni mb e in ogni nocc. fino alla fine della riga, 1 cat per girate.

4a riga: rip. la 2a riga.

Dalla 5a alla 24a riga: Rip la 3a e la 4a riga. [12 moduli di 2 righe in totale]

25a riga: rip la 3a riga. Al termine non tagliare il filo, ruotare il pannello e continuare lungo il lato.

Giro di rifinitura: 1 mb nell'estremità di ogni riga e 1

mb in ogni m. o cat di base del giro, lavorando 3 mb in ogni angolo; finire con 1 mbss nella 1a mb del giro, tagliare il filo e chiudere solo alla fine del primo pannello. Nel corso del giro di rifinitura, nascondere la coda di avvio tra le m in lavorazione.

Realizzare il secondo pannello con lo stesso procedimento.

FASCIA GIROBORSA (schema 2)

Senza tagliare il filo, iniziare a lavorare la fascia giroborsa, procedendo lungo i 2 margini laterali corrispondenti dei 2 pannelli (le nocc. devono rimanere sul LD di ogni pannello, ossia sul lato esterno della borsa).

Alla fine del giro di rifinitura del 2° pannello, lav. 23 cat facendo attenzione a non torcerle, inserire l'unc. nell'angolo corrispondente del pannello opposto con 1 mbss, girare il lavoro. Ora, lavorate tenendo il margine superiore dei 2 pannelli rivolto verso il basso.

1a riga: 1 mbss nelle 6 cat seg., 1 mb nelle 11 cat seg., 1 mbss nelle 6 cat seg., 1 mbss d'unione nella mb seg. del pannello corrispondente, girate. (La mbss d'unione è evidenziata in verde nello schema 2).

Dalla prossima riga e in ogni riga fino alla fine, lav. ogni m. in costa dietro.

2a riga: 1 mbss nelle 6 mbss seg., 1 mb nelle 11 mb seg., 1 mbss nelle 6 mbss seg., 1 mbss d'unione nella mb seg. del pannello corrispondente girare.

Proseguite con lo stesso procedimento fino a completare la fascia giroborsa, collegando i margini dei 2 pannelli lungo il primo lato, il fondo e il secondo lato. Al termine, non tagliate il filo.

BORDO

Rifinite la borsa lavorando 4 giri di mb attorno all'apertura.

1° giro (LD): 1 cat (non conta come m. anche nei giri seg), 1 mb in ogni m. lungo margine superiore dei 2 pannelli e lungo i 2 margini superiori (lati corti) della fascia giroborsa; 1 mbss nella 1a mb del giro.

Dal 2° al 4° giro: 1 cat e 1 mb nella 1a m, 1 mb in ogni mb del giro; 1 mbss nella mb d'inizio. Alla fine dell'ultimo giro, tagliate il filo e chiudete, poi eseguite una chiusura invisibile usando l'ago o l'unc.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sovrapporre il lato dritto della patella al bordo superiore del dietro, posizionandola sopra gli ultimi 3 giri di rifinitura del pannello, quindi iniziare a unire gli strati a punto filza, inserendo l'ago tirafettuccia sopra e sotto, attraverso i fori della patella e le m. del pannello, eseguendo 1 riga di andata e 1 riga di ritorno sul (LD).


Usando l'ago e il filo da cucito doppio, applicare il dischetto similpelle con la chiusura a calamita sul lato anteriore della borsa, in corrispondenza con l'altra parte della chiusura già presente all'interno della patella.

Applicare i moschettoni a ventaglio ai 4 angoli superiori a lato dei 2 pannelli (davanti e dietro) della borsa, fissando insieme il margine superiore (piegato a metà) di ogni fascia giroborsa con 1 anello a ventaglio (foto).

Agganciare le estremità della catena agli anelli a ventaglio.

Se lo desiderate, create una fodera a sacchetto in tinta e cucite i margini superiori all'interno del margine superiore dell'apertura della borsa.

Schema 1: prime 4 righe del pannello (punto noccioline)



Schema 2: inizio della fascia giroborsa



Legenda

- ▲ inizio
- A inizio della fascia giroborsa
- catenella
- m. bassissima
- m. bassissima d'unione
- × m. bassa
- 🍪 nocciolina (5 m. alte nella stessa m. e chiuse ins.)